

De laptop afkoppelen van het schoolbeheersplatform

Datum: 23 juni 2026

Documentversie: 2.2

Verlaat je de school en wil je je schoollaptop graag privé verder gebruiken? Met dit stappenplan koppel je je laptop los van de school, maak je een persoonlijke account aan en kan je deze dus zonder schoolaccount verder gebruiken. Doe je dit niet, dan zal je op een bepaald moment de toegang tot je laptop verliezen.


Belangrijk: Alle gegevens worden van de laptop verwijderd.

Stap 1: Maak een back-up


Je moet eerst een **back-up maken** van de gegevens die je wil sparen. Je kunt je gegevens kopiëren naar een usb-stick, een externe harde schijf, een privé OneDrive, Google Drive, ... of een ander cloud opslag.

Stap 2: Reset de laptop


- Klik op Start
- Ga naar Instellingen




- Kies voor Systeemherstel




- Klik op "PC opnieuw instellen"




- Klik op "Alles verwijderen"



- Klik op “Lokaal opnieuw installeren” voor de snelste optie
- Kies Volgende



- Kies voor “Opnieuw instellen”




Het toestel wordt nu opnieuw geïnstalleerd. Dit duurt ongeveer 30 minuten.


- Indien je een Microsoft-account hebt van je nieuwe school, kun je daarmee inloggen. Zo niet, kun je in Stap 3 een nieuw lokaal account aanmaken.

Stap 3: Maak een nieuw lokaal account aan


- Kies voor “Instellen voor werk of school”



- Klik op "Aanmeldingsopties"



- Kies voor "In plaats daarvan deelnemen aan domein".



- Kies een gebruikersnaam en kies voor “Volgende”

Wie gaat dit apparaat gebruiken?

Met deze naam meldt u zich aan op uw apparaat.

Uw naam invoeren

Naam

Nog beter: gebruik een onlineaccount

Is dit account voor een kind of tiener?

Als dit zo is, kunt u zich aanmelden met een Microsoft-account. Als jongere familieleden zich aanmelden met een Microsoft-account, krijgen zij privacybescherming gericht op hun leeftijd. Ouders en voogden kunnen ook een gezinsgroep instellen met Microsoft Family Safety.

[Meer informatie](#)

Volgende

- Voer een wachtwoord in

Een wachtwoord maken dat heel goed te onthouden is

Zorg ervoor dat u iets kiest wat u goed kunt onthouden.

Een wachtwoord invoeren

Wachtwoord

Nog beter: gebruik een onlineaccount

Is dit account voor een kind of tiener?

Als dit zo is, kunt u zich aanmelden met een Microsoft-account. Als jongere familieleden zich aanmelden met een Microsoft-account, krijgen zij privacybescherming gericht op hun leeftijd. Ouders en voogden kunnen ook een gezinsgroep instellen met Microsoft Family Safety.

[Meer informatie](#)

Volgende

Als u geen wachtwoord ingeeft kan u dit later nog altijd wijzigen door op Control-Alt-Delete te drukken en dan “Wachtwoord wijzigen” te selecteren. Dit vermijdt het aanmaken van de beveiligingsvragen. Risico is wel als u uw wachtwoord vergeet, dat het niet meer mogelijk is om via de beveiligingsvragen uw wachtwoord te resetten.